

## ChattyInfty3 Ver3.24j 更新情報

### 新機能

ここに記載した新機能は、2020年10月22日に公開したVer3.24h以降に追加された新機能です。

#### 1 EPUB3出力の書誌情報追加

EPUB3の出力設定画面での書誌情報設定項目をDAISY2.02と同じく 原本著者・原本出版社・原本出版日・ISBN(書籍番号)・EPUB発行者・EPUB製作者としました。

※追加項目は、原本出版社・原本出版日・ISBN(書籍番号)・EPUB製作者の4項目です。

#### 2 カーソル移動方法の変更

左右キーによる操作の変更は下記になります。

- ・ 通常の左右キーでのカーソル移動では、読み設定・ルビ設定・無音設定などの内部にまでカーソルは移動せず、スキップして次の文字へ移動します。
- ・ **A L T**キーを押しながら左右キーでカーソル移動すると、旧バージョンと同じように読み設定・ルビ設定・無音設定などの中にカーソルを移動します。
- ・ マウス操作も同様に、読み設定・ルビ設定・無音設定などをクリックしても設定範囲の内部の文字ではなく、設定範囲全体がカーソル位置となります。
- ・ キー操作と同じように**A L T**キーを押しながらマウスクリックする設定範囲の中の文字にカーソルが移動します。

#### 3 間合いの開かないハイライト区切り

従来のハイライト区切り(**Ctrl**+**Shift**+**/**)に加えて、読み上げ時に間合いを明けないハイライト区切り機能を追加しました。

新しいハイライト区切りは、**Ctrl**+**Shift**+**/**を2回押すか、**Ctrl**+**ALT**+**Shift**+**/**で入力できます。編集画面上の表示は赤い縦の点線「**⋮**」で表示されます。

従来： 「日本**⋮**地図」→「にほん**▲**」「ちず」(▲の部分にポーズが入ります)

新方式： 「日本**⋮**地図」→「にほん」「ちず」(間合いを開けずに読み上げます)

※ ただし、連続して読み上げる(ハイライト区切りがない場合)と比較してイントネーションが変化する場合があります。また、音声合成エンジン(AITalk/SAPI5)のが生成する音声の都合上、完全に間合いを開けずに読み上げるわけではありません。

#### 4 縦中横指定のショートカットキー追加

縦書きコンテンツ中で横書き文字(半角の数字など)としてDAISY2.02/EPUB3出力する場合は、従来は「書式」→「枠線」の中から選択していましたが、**Ctrl**+**Shift**+**H**で横書き枠指定をすることが出来ます。

このショートカットはトグル式になっていて、複数回押すことにより「横書き(枠なし)」→「横書き(枠あり)」→「解除」の順に切り替えることができます。  
(因みに、Hは水平"Horizontal"の意味です)


## 5 ルビの表示フォントの変更

従来の編集画面の表示ではルビを「MSゴシック」で表示していましたが、ルビ文字が小さいために文字が潰れてしまうなどの現象があるため、本文のフォントと同じフォントで表示するように変更しました。

本文のフォントは、「設定」メニューの「オプション設定」→「フォント」で任意に変更することが出来ます。

## 6 固定分かち書き機能

DAISY2.02/EPUB3の出力設定画面で、従来の分かち書きに加えて、新しく「全角空白後に自動改行」を追加しました。



この機能は従来の<WBR>を使った分かち書きと異なり、全角空白(全角スペース)の後ろとハイライト分割のみで自動改行します。

※ IXMLのコンテンツで無音の全角空白( )も普通の全角空白に置き換えられます。

※ ChattyBooksでの表示は、分かち書きON/OFF機能は無効になります。

## 7 マウスホイールによる拡大縮小機能

Ctrlキーを押しながらマウスのホイールを回すと編集画面の表示を拡大縮小できます。  
(Microsoft Wordなどと同じ操作です)

## 8 書式の一括削除機能

選択範囲中の指定した書式を一括削除する機能を追加しました。

操作方法は、任意の場所を範囲指定してAlt+Delで右のような画面が表示されますので、目的の書式にチェックを付けて**実行**ボタンをクリックしてください。

